

IDENTIFICACIÓ DELS MÈTODES D'ASSAIG, CALIBRATGE O MOSTREIG EN L'ABAST D'ACREDITACIÓ

Requisits d'ENAC establerts en la NT-86

Maite Pueyo Vigatà

Des de juliol de 2018 entra en vigor la NT-86 d'ENAC, en la qual es regula la manera d'identificar els mètodes en l'abast d'acreditació, així com el procediment que els laboratoris acreditats han de seguir en cas d'aprovar una nova revisió d'un mètode pel qual ja estan acreditats.

En primer lloc es fa una classificació dels mètodes amb què un laboratori realitza el seu calibratge o assaig, que poden ser:

1. Mètodes normalitzats. Quan se segueix el procediment tal com està detallat en una norma.
2. Mètodes interns basats en mètodes normalitzats. Quan el laboratori ha elaborat un procediment intern seguint els principis generals d'una norma, mètode oficial o document reconegut en el sector, però introduint variants per tal de completar o adaptar la forma de treballar.
3. Mètodes interns desenvolupats pel mateix laboratori.

A continuació, i segons l'opció escollida, en l'abast d'acreditació la informació relativa al mètode seguit s'indicarà com es veu a la taula 1.

Aquests canvis no només afecten la forma d'identificació dels mètodes en l'abast d'acreditació, sinó també en com es poden fer els canvis en els mètodes i com es comuniquen a ENAC:

Fins ara era necessari comunicar a ENAC qualsevol canvi en els mètodes acreditats en un termini de, com a mínim, tres mesos abans de la següent auditoria. A més, si l'acreditació era per mètodes normalitzats i la norma havia canviat de revisió, era necessari actualitzar l'abast amb la nova data de publicació de la norma.

Actualment, amb l'entrada en vigor de la NT-86, la implementació de canvis en els mètodes es fa de forma diferent depenent de si estem acreditats segons norma o amb mètodes basats en norma, o bé segons mètode intern propi.

En el primer cas, el laboratori ha de tenir definit un procediment que expliqui com actualitzarà els mètodes de treball en el cas de publicació de noves revisions de normes o

per altres raons internes. Aquest procediment ha de garantir que la nova sistemàtica de treball no posa en qüestió l'alineament amb la norma o document de referència en què es basa. Si aquest procediment està ben implementat, no serà necessari comunicar a ENAC els canvis, a no ser que es demanin pel grup auditor abans de fer l'auditoria.

En el segon cas, si el laboratori està acreditat conforme un mètode intern propi i el modifica, no està autoritzat a emetre informes conforme la nova revisió fins que aquesta no consti en l'abast d'acreditació. Per tant, és necessari informar a ENAC dels canvis que es volen incorporar, justificant que el mètode manté la seva validesa. Llavors, ENAC decidirà el tipus d'avaluació que cal fer per a confirmar el canvi i modificar l'abast d'acreditació.

Aplicació de la NT-86 en els laboratoris de calibratge:

És molt habitual que els laboratoris de calibratge treballin segons mètodes interns, ja que no és habitual trobar normes o mètodes oficials de calibratge en totes les àrees. Per tant, l'aplicació d'aquesta NT-86 pot suposar un impediment al laboratori que necessita mantenir els seus mètodes en un estat de revisió actualitzat.

ENAC és conscient d'aquest fet i per això ha decidit que la NT-86 no entrarà en vigor en els laboratoris de calibratge fins al juliol de 2020. Durant aquest període els mètodes de calibratge s'indicaran com fins ara: amb el codi del mètode sense número de revisió. També, durant aquest període, els diferents subcomitès tècnics de calibratge estan treballant per poder identificar una sèrie de normes o documents de referència amb els quals es puguin basar els mètodes interns de cada laboratori. De forma que, finalment, els abastos d'acreditació puguin contenir mètodes normalitzats o interns basats en normes.

Les opinions contingudes en aquest article són les de l'autora i no representen l'opinió d'ENAC. El document original al qual es fa referència pot llegir-se complet a <https://www.enac.es/documents/7020/b14da0db-229e-45b2-bc09-5091a7ff149e>.

TAULA 1.

Opció escollida	Identificació a l'abast d'acreditació
Acreditació segons mètode normalitzat	Codi de la norma. Per exemple: UNE-EN ISO 28729
Acreditació segons mètode intern basat en norma	Codi del mètode intern + referència externa. Per exemple: PNT-A-072 basat en la norma UNE-EN ISO 28729
Acreditació segons mètode intern propi	Codi mètode intern + estat de revisió. Per exemple: PNT-A-072 rev.2